

SofCom s.r.o., Priemysel'ná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš


Program	basic.sk	Verzia	
Dátum	17.12. 2007	Autor	
		Hot - line	044/562 41 97 - 8

Metodický pokyn – prechod na nové účtovné obdobie

V poslednom januárovom týždni bude distribuovaná všetkým zákazníkom verzia programu basic.sk 2.04.01, ktorá rieši koniec roka 2007 ako aj rok 2008.

Pri prechode na rok 2008 použite inštaláčn' CD s verziou **2.03.07** a následne použite update 2.03.11, ktorý je zverejnený na www.sofcom.sk v časti „Update programu“. Užívatelia, ktorí majú k dispozícii CD s verziou vyššou ako 2.03.07, môžu použiť na inštaláciu toto CD a následne použiť update 2.03.11.

1. Vykonajte inštaláciu do roku 2008. Vyberte adresár, kam bude program nainštalovaný napr. **C:\basic.sk**. Vyberte účtovné obdobie **2008**. V takomto prípade bude program nainštalovaný do adresára C:\basic.sk\basic08.
2. Po nainštalovaní odštartujte program basic.sk pomocou ikony, ktorá sa zobrazí na pracovnej ploche (Basic 2008). Pri prvom odštartovaní sa bude program javiť ako demonštračná verzia. Zadajte účtovné obdobie **2008**.
3. Cez menu „Služby – Konfigurácia programu - Parametre programu – Globálne parametre“ v poli „Adresár importu počiatočných stavov“, skontrolujte správnosť cesty na basic.sk pre rok 2007 v časti (napr. C:\BASIC.SK\BASIC07).
4. Odštartujte funkcie v časti „Služby – Import údajov – Import počiatočných stavov“. Postupne naimportujte číselník účtovných jednotiek, ostatné spoločné súbory a súbory účtovnej jednotky. Jednotlivé položky budú automaticky postupne sprístupňované.
5. Po importe číselníkov účtovných jednotiek, ostatných spoločných súborov a súborov účtovnej jednotky ukončíte program basic.sk.
6. Odštartuje program basic.sk. Pokiaľ import počiatočných stavov prebehol správne, program sa nebude javiť ako demonštračná verzia. V opačnom prípade zopakujte kroky 2-6.
7. Odštartujte službu „Tlače – Definovanie tlačových zostáv – Nastavenie všetkých zostáv“. Parametre nastavte podľa obrázka uvedeného nižšie. Po nastavení parametrov stlačte tlačidlo „Zápis“.



Nastavenie parametrov všetkých tlačových zostáv

Parameter tlačovej zostavy	Požadované
<input checked="" type="checkbox"/> Šírka tlačených znakov	<input type="radio"/> NORMÁLNE písmo 10 cpi
<input type="checkbox"/> Sila úderu	<input type="radio"/> ŠTREDNÉ písmo 12 cpi
<input type="checkbox"/> Sklon písma	<input type="radio"/> ZHUSTENÉ písmo 17 cpi
<input type="checkbox"/> Počet riadkov na stranu	<input type="radio"/> HYPER písmo 20 cpi
<input type="checkbox"/> Ľavý okraj tlače	<input checked="" type="radio"/> AUTOMATICKÁ šírka
<input type="checkbox"/> Životnosť pre očistu	<input type="radio"/> NORMÁLNA (Bold OFF)
<input type="checkbox"/> Druh Reportu (Stary/Novy)	<input type="radio"/> ZDVOJENÁ (Bold ON)
<input type="checkbox"/> Protokolárna tlačová zostava	<input type="radio"/> NORMÁLNE (Italic OFF)
<input type="checkbox"/> Verejná pre všetkých užívateľov	<input type="radio"/> ŠIKMÉ (Italic ON)
<input checked="" type="checkbox"/> Zobraziť po vygenerovaní	64
<input type="checkbox"/> Tlačiť úplný názov majiteľa	0
	30

Zápis Späť

Prajeme Vám príjemnú prácu s programom basic.sk a veľa úspechov v novom roku.

Kolektív pracovníkov basic.sk